

MANUALWebline



Ligações Inteligentes



Agora você tem Webline, o acesso exclusivo à Internet da GVT

Obrigado por ter adquirido o Webline.

Com o **Webline** você tem acesso exclusivo e ilimitado à Internet e pode se conectar quantas vezes quiser, a qualquer hora do dia, pagando uma mensalidade fixa.

Confira todas as dicas e informações deste material, para esclarecer qualquer informação que você precisar. Aqui você encontra, também, o contrato de prestação de serviço do Webline e o CD para instalar o Programa de Conexão.

Antes de usar o Webline pela primeira vez, você deve instalar o programa de conexão, utilizando o CD que acompanha este manual ou seguindo as instruções no final do manual.

Obrigado pela confiança que você demonstrou ao optar pelas vantagens do **Webline**.

Lembre-se:

A qualquer momento, você pode migrar para o **Turbonet**, a Internet Banda Larga da GVT.

Consulte a viabilidade técnica em sua região.

Ligue **0800 052 2525** e conheça as condições especiais para você.



Como funciona

O que é Weblin

O **Weblin** é um acesso exclusivo à Internet discada que permite que você se conecte sempre que quiser, sem ocupar a linha telefônica. Pagando uma mensalidade fixa, você tem uso ilimitado.

Lembre-se que a conexão à Internet é sempre feita através da GVT e não do seu provedor, mas nada impede que você continue utilizando-o.


Confira as vantagens do Weblin em relação ao acesso discado via telefone:

	ACESSO DISCADO VIA TELEFONE	ACESSO VIA WEBLINE
CUSTO	Cobrado por tempo de conexão ou por ligação, de acordo com o horário. A cobrança por ligação é somente durante a madrugada e em fins de semana.	Valor fixo mensal, independentemente do tempo de uso. Você pode usar a Internet quantas vezes quiser, a qualquer hora do dia, inclusive no horário comercial.
LINHA TELEFÔNICA	Fica ocupada durante o acesso à Internet.	Fica livre para fazer e receber ligações, mesmo durante o acesso à Internet.
VELOCIDADE	Máximo 56 Kbps, sujeito ainda a velocidade e compatibilidade do modem utilizado.	Máximo 56 Kbps, sujeito ainda a velocidade e compatibilidade do modem utilizado.
MODEM	Modem convencional (até 56 Kbps).	Modem convencional padrão V.90 (até 56 Kbps). Não há necessidade de adquirir equipamento especial.
PROVEDOR	O acesso à Internet é feito através da discagem para o provedor que você escolher.	O acesso à Internet é feito pela GVT e você pode escolher qualquer provedor para serviços de e-mail e conteúdo.
CONEXÃO		

Conectando o Webline ao computador

- Se você já usa Internet com acesso discado, para utilizar o Webline basta desconectar a linha telefônica do modem e em seu lugar conectar o acesso Webline.
- Se o seu computador ainda não está conectado a uma linha telefônica, basta conectar o Webline ao modem. Os conectores do modem ficam na parte de trás do computador e geralmente estão dispostos de uma das duas formas abaixo:

Confira atrás do seu computador qual é o seu modelo de conector de modem.



Instalando o Programa de Conexão:

Insira o CD de instalação e siga as instruções que aparecerão na tela do seu computador. Caso o CD não inicie automaticamente, execute o programa "setup.exe" a partir do CD.

Configurando seu computador antes da primeira conexão



ATENÇÃO

Antes de usar o **Webline** pela primeira vez, é preciso configurar seu computador. Se você não usar o CD de instalação, é necessário configurar manualmente seu computador seguindo as instruções abaixo, de acordo com a sua versão do Windows:

Windows 95 e 98

- Clique sobre "Meu Computador/ Acesso à rede dial-up/ Fazer nova conexão";
- Em "Nome do computador que você está chamando", coloque gvt;
- Em "Selecione um dispositivo", selecione o modem que está instalado no computador e em seguida clique em "Configurar";
- Na guia "Conexão", desmarque a opção "Aguardar o sinal antes de discar" e, em seguida, clique no botão "Avançadas";
- Na opção "Configurações adicionais", digite ATX3 e, em seguida, clique no botão "Ok" e novamente no botão "Ok";
- Clique no botão "Avançar"; na opção "Cód. da cidade" deixe em branco (sem nenhum valor); "nº do telefone" digite 0 (zero);
- Em "Código país ou região", deixe Brasil (55);
- Clique no botão "Avançar/ Concluir". Clique duas vezes sobre o discador GVT e no campo "Nome do usuário e senha", digite gvt.

Configuração concluída.

Criando atalho: clique com o botão direito do mouse sobre o discador e selecione a opção "Criar atalho". Será apresentada uma mensagem do Windows, clique na opção **Sim**.

Windows 2000

- Clique em "Meu Computador/ Painel de Controle/ Opções de telefone e modem";
- Clique na guia "Modems", selecione o modem instalado no computador e em seguida clique em "Propriedades";
- Na guia "Geral", desmarque a opção "Aguardar o sinal de linha antes de discar";
- Na guia "Avançadas", digite ATX3 na opção "Comandos extras de inicialização";
- Clique no botão "OK" até retornar ao Painel de Controle;
- Clique sobre "Conexão dial-up e de rede/ Fazer uma nova conexão";
- Na tela com a mensagem "Bem-vindo ao assistente para novas conexões", clique em "Avançar";
- Marque a opção "Discar para Internet" e clique no botão "Avançar";
- Marque a opção "Desejo configurar uma conexão com a Internet manualmente ou através de uma rede local" e clique no botão "Avançar";
- Marque a opção "Através de uma linha telefônica e modem" e clique no botão "Avançar";
- Em "Cód. DDD", deixe em branco, em "Número do telefone", digite 0 (zero) e no campo "Nome e código do país/região", deixe Brasil (55). Em seguida clique em "Avançar";
- Nos campos "Nome do usuário/senha", digite gvt. Em seguida clique "Avançar";
- Em "Nome da conexão", digite gvt e clique no botão "Avançar";
- Marque a opção "Não" e clique em "Avançar";
- Clique no botão "Concluir".

Configuração Concluída.

Windows ME

- Clique em "Iniciar/ Configurações/ Painel de Controle";
- Dentro de "Painel de Controle", clique sobre "Acesso à rede dial-up";
- Clique sobre "Fazer nova conexão";
- Em "Nome do computador que você está chamando", coloque gvt;
- Em "Selecione um dispositivo", selecione o modem que está instalado no computador e em seguida clique em "Configurar";
- Na guia "Conexão", desmarque a opção "Aguardar o sinal antes de discar" e em seguida clique no botão "Avançadas";
- Na opção "Configurações adicionais", digite ATX3, e em seguida, clique no botão "Ok" e novamente no botão "Ok";
- Clique no botão "Avançar"; na opção "Cód. da cidade" deixe em branco (sem nenhum valor); em "nº do telefone" digite 0 (zero); em "Código país ou região", deixe Brasil (55) ;
- Clique no botão "Avançar/ Concluir".
- Clique duas vezes sobre o discador GVT e no campo "Nome do usuário e senha", digite gvt.

Configuração concluída.

Criando atalho: clique com o botão direito do mouse sobre o discador e selecione a opção "Criar atalho". Será apresentada uma mensagem do Windows, clique na opção **Sim**.

Windows XP

- Clique em "Iniciar/ Configurações/ Painel de Controle";
- Clique duas vezes sobre "Opções de telefone e modem"; clique na guia "Modem"; selecione o modem instalado no computador e em seguida clique em "Propriedades";
- Dentro de "Propriedades", clique na guia "Modem" e desmarque a opção "Aguardar o sinal de linha antes de discar";
- Na guia "Avançadas", na opção "Comandos adicionais de inicialização", digite ATX3;
- Clique no botão "OK" até retornar ao Painel de Controle;
- Clique duas vezes sobre "Conexão de rede";
- Clique à esquerda na opção "Criar nova conexão";
- Clique em "Avançar";
- Marque a opção "Conectar-me à Internet" e clique "Avançar";
- Clique em "Config. minha conexão manualmente" e "Avançar";
- "Utilizar modem dial-up", "Avançar";
- Em "Nome do provedor", digite gvt e clique no botão "Avançar";
- Em "Número do telefone", digite 0 (zero) e clique no botão "Avançar";
- Nome do usuário, senha e confirmar senha, digite gvt, deixe as três opções marcadas e clique em "Avançar";
- Marque a opção "Adicionar um atalho na área de trabalho" e clique em "Concluir";

Configuração concluída.

Dicas:

* Se no Painel de Controle não aparecer "Opções de telefone e modem", clique à esquerda na opção "Alterar o modem de exibição para clássico".

* Se não aparecerem as guias "Regra de discagem | Modem | Avançadas", provavelmente esta é a primeira configuração de um discador. Será apresentada uma tabela solicitando algumas informações.

Preencha as informações solicitadas e clique no botão Ok.

Identificando o ponto do Webline

Para facilitar a identificação do acesso, após a instalação do Webline, marque o ponto com o adesivo abaixo.



Importante: identifique a tomada do Webline para não correr o risco de ligar o computador na linha telefônica.

Se você ligar o seu computador na linha telefônica, não estará aproveitando os benefícios do Webline, pois seu acesso à Internet será cobrado como uma ligação telefônica normal.

Da mesma forma, tenha cuidado para não ligar sua linha de telefone no acesso Webline, pois o telefone não funcionará.

Aqui você encontra o seu CD de instalação e o seu contrato Webline.

Em caso de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento com o Cliente, através do 0800 052 2525

Estamos a sua disposição, todos os dias, 24 horas por dia.

www.gvt.com.br
0800 052 2525

